

Procedura per installare i parcheggi e le aree di sosta su TomTom per Pocket PC o SmartPhone

Il database dei punti di interesse è costituito da: due file con estensione OV2 **Aree di sosta Ania.ov2, Parcheggi Ania.ov2** e due file abbinati con estensione BMP come **Aree di sosta Ania.bmp, e Parcheggi Ania.bmp**.

Fase 1. Scaricare il file dei punti di interesse

Scaricare il file zip dei punti di interesse. Quando viene richiesto, fare clic su **Salva** per salvare il file sul computer. Estrarre i file all'interno di una cartella facilmente individuabile, ad esempio in Desktop o Documenti.

Fase 2. Collegare il proprio dispositivo al PC tramite ActiveSync

Il Pocket PC è collegato se l'icona di ActiveSync visualizzata nella barra delle attività è verde.

Potete trovare ActiveSync sul sito Microsoft all'indirizzo:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D943FE49-E113-483F-88E5-4633ED1A948D&displaylang=it>

Fase 3. Copiare i file dei punti di interesse dal PC

Accedere alla cartella del disco locale del PC in cui sono stati estratti i file del database delle aree di sosta **Aree di sosta Ania.ov2/Parcheggi Ania.ov2** e **Aree di sosta Ania.bmp/Parcheggi Ania.bmp**. Selezionare e fare **COPIA** su entrambi i file.

Fase 4. Copiare i file dei punti di interesse sul Pocket PC

Accedere da risorse del computer all'interno del dispositivo portatile GPS. Accedere quindi alla scheda di memoria se la mappa è stata installata sulla scheda di memoria. Se la mappa è installata sulla memoria del Pocket PC selezionare Documenti ed il nome delle mappe Italia. Una volta entrati nella cartella delle mappe Italia **INCOLLARE** i file dei punti di interesse all'interno della cartella. I file dei punti di interesse sono ora copiati all'interno della cartella. Siete pronti per partire per utilizzare i nuovi punti di interesse sul Pocket PC.

Installazione dei parcheggi e delle aree di sosta point su TomTom GO

Il database dei punti di interesse è costituito da: due file con estensione OV2 **Aree di sosta Ania.ov2, Parcheggi Ania.ov2** e due file abbinati con estensione BMP come **Aree di sosta Ania.bmp, e Parcheggi Ania.bmp**.

Fase 1. Scaricare il file dei punti di interesse

Scaricare il file zip dei punti di interesse. Quando viene richiesto, fare clic su **Salva** per salvare il file sul computer. Estrarre i file all'interno di una cartella facilmente individuabile, ad esempio in Desktop o Documenti. Estrarre il contenuto del file.

Fase 2. Collegare TomTom GO al PC

Collegare TomTom GO al PC mediante il cavo USB in dotazione. Verificare che TomTom GO sia alimentato mediante l'adattatore CA.

Fase 3. Copiare i file dei punti di interesse dal PC

Accedere alla directory del disco locale del PC in cui sono stati estratti i file del database delle aree di sosta **Aree di sosta Ania.ov2/Parcheggi Ania.ov2** e **Aree di sosta Ania.bmp/Parcheggi Ania.bmp**. Selezionare e fare **COPIA** su entrambi i file.

Fase 4. Copiare i file dei punti di interesse sul TomTom GO

Accedere da risorse del computer all'interno del dispositivo portatile GPS. Accedere quindi alla scheda di memoria ed accedere alle mappe Italia. Una volta entrati nella cartella delle mappe Italia **INCOLLARE** i file dei punti di interesse all'interno della cartella. I file dei punti di interesse sono ora copiati all'interno della cartella. Siete pronti per partire per utilizzare i nuovi punti di interesse sul TomTom GO.

Per informazioni:

Numero Verde **800.433.466**

Da **Lunedì a Venerdì**: 8.30 - 13.00 / 14.30 - 18.30 - **Sabato**: 8.30 - 13.00